

datacenter virtual unificado ${f R}$

manual de usuario

índice

1	intro	oducción	4
2	sopo	orte técnico	5
3	٤qué	é es el datacenter virtual?	5
4	infoi	rmación servicio	5
	4.1	herramienta gestión web "vcloud director"6	
5	acce	eso a la herramienta de gestión	7
6	cond	eptos previos	11
	6.1	herramienta de gestión13	
7	сгеа	ción de una máquina virtual	15
	7.1	creación de vApps16	
	7.1.1	generar nueva vApp	16
	7.2	creación de una máquina virtual18	
	7.2.1	instalación de una máquina virtual desde catálogo	19
	1) S	e pulsa el botón "agregar máquina virtual":	19
	7.2.2	instalación de una máquina virtual desde cero	24
	7.3	gestión de máquinas virtuales30	
	7.4	gestión del servidor virtual33	
	7.4.1	arrancar máquina virtual	35
	7.4.2	acceso a consola de una máquina virtual	36
	7.4.3	eliminación de una máquina virtual	38
	7.4.4	acceso a dispositivos CD, DVD, disquete	40
	7.4.5	catálogos de medios	43
	7.4.6	modificación de máquinas virtuales	46
	7.5	Vmware Tools51	
8	conf	iguración de red	51
	red de	e organización	52

9	CON	figuración router virtual EDGE	54
	9.1	acceso router virtual EDGE	54
	9.2	configuración firewall	55
	9.3	configuración dhcp	55
	9.4	configuración nat	56
	9.5	configuración balanceador de carga	58
	9.6	configuración IPSEC VPN	64
	9.7	configuración SSL-VPN	67
10) ge	estión de snapshots	73
11	cl	onado de máquinas	77
12	с се	cursos datacenter virtual	80

1 introducción

El presente manual muestra una guía sencilla de los pasos a seguir para poder disfrutar del servicio de datacenter virtual unificado que ofrece **R.**

En la herramienta de gestión del Datacenter Virtual existe una pestaña con el manual técnico completo para la gestión del servicio.

	@~	admin.cloud.maqueta Usuario intermedio
	Ayuda Acerca	de

En cada una de las páginas de la herramienta de gestión, existe referencia a la sección concreta de la ayuda en donde se describe en detalle cada una de las posibilidades de la operación que se está realizando, simplemente sería hacer clic en el símbolo de interrogación.



2 soporte técnico

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de soporte técnico para tratar cualquier aspecto técnico relacionado con el servicio, por lo tanto es un complemento idóneo a este manual.

teléfono: 900 825 555 correo: <u>soportedatacenter@mundo-r.net</u>

3 ¿qué es el datacenter virtual?

El servicio Datacenter Virtual **R** permite disponer de un **centro de datos propio** de forma ágil y flexible. Se incluyen en una única solución todos los servicios necesarios que puede necesitar una empresa, unificados todos ellos en un único servicio. Comunicaciones, Salas técnicas, servidores, almacenamiento, electrónica de red,...

La convergencia de las comunicaciones y servicios de datacenter **R** permitirá provisionar infraestructura completa a través del panel de gestión que se describe en este manual.

4 información servicio

Una vez realizada el alta y provisión del servicio se notificará por correo electrónico la finalización de la provisión y se comunicará la información necesaria para comenzar a usar los servicios de datacenter virtual **R** a través de la **ficha de servicio**.

Todos las acciones necesarias para la gestión del servicio de datacenter virtual disponen de un **panel de control "vcloud director"** integrado en la **web de clientes de R.**

4.1 herramienta gestión web "vcloud director"

vCloud Director es una herramienta web que proporciona acceso y gestión de las máquinas virtuales del datacenter virtual alojados en los centros de datos profesionales de **R**, permitiendo su gestión desde un navegador.

Las principales operaciones que se podrán realizar son las siguientes:

- Arrancar una máquina virtual o un grupo de ellas
- Parar una máquina virtual o un grupo de ellas
- Pausar una máquina virtual o un grupo de ellas
- Reiniciar una máquina virtual o un grupo de ellas
- Acceder a la consola de una máquina virtual
- Desplegar nuevas máquinas virtuales, desde un catálogo público, privado, subidas vía web
- Crear instantáneas "snapshots"
- Modificar la asignación de recursos de máquinas virtuales
 - o Cpu
 - o **Memoria**
 - o Disco
 - \circ Red
- Crear redes internas

5 acceso a la herramienta de gestión

El acceso a la herramienta de gestión se puede realizar de dos formas, a través de la dirección web que se especifica en la ficha de servicio o a través de la web de clientes.

acceso a través de dirección web

Escribir la dirección web que se indica en la sección "**acceso al datacenter virtual**" de la ficha de servicio en un navegador web.

acceso a través de la web de clientes

1. Accede a <u>clientes.mundo-r.com</u> y haz clic en "mis productos y servicios".



2. Clic en "soluciones R empresas".



3. Clic en "servicios cloud".

🖬 soluciones R empresas

gestión de soluciones R para empresas: accesos a internet, redes privadas virtuales, centralitas virtuales centrex IP, hosting, housing, líneas 90x, etc. servicio sólo para empresas

servicios cloud	red corporativa	acceso a internet en la empresa	soluciones convergentes (centrex IP)
gestión numeración 90x	registro de Ilamadas 90x/80x	soluciones técnicas especiales	configurar servicio wifi negocio
ollomol: videosupervisión	dominios de internet (DNS)		

4. Haz clic en "datacenter virtual"



gestión de servicios de cloud R (hosting, housing, máquinas virtuales, firewall virtual, etc.) servicio sólo para empresas



5. Selecciona el servicio que quieres gestionar



El datacenter virtual de R permite a las empresas disponer de un datacenter profesional en modo servicio, sin inversión inicial y con flexibilidad para escalar en según la evolución y necesidades de cada empresa. Accede desde aquí a tu datacenter virtual. servicio sólo para empresas



Una vez lanzada la herramienta de gestión, se solicitará un usuario y contraseña para la gestión, el usuario y contraseña que han sido proporcionados en la ficha de servicio en la sección **"acceso al datacenter virtual**".



6 conceptos previos

Para comprender el manual y poder gestionar el datacenter virtual de una forma fácil y sencilla es necesario entender los siguientes conceptos.

vApp

Una **aplicación virtual (vApp)** representa una plataforma formada por una o varias máquinas virtuales que realizan una función conjunta.

Por lo tanto, la provisión del datacenter virtual se basa en la gestión de vApps.

- Si lo que se desea es **provisionar una máquina virtual** individual el procedimiento será crear una vAPP con una única máquina virtual.
- Si lo que se desea es crear un servicio conceptual en el que se quieren agrupar varias máquinas virtuales y redes, será necesario crear una vAPP sobre la que se irán provisionando las diferentes máquinas sobre diferentes redes que conforman el servicio.

media files

Al igual que en una máquina física se puede simular la inserción y extracción de unidades como por ejemplo un CD o DVD.

Para ello la herramienta de gestión permite almacenar ficheros con imágenes de disco que podrán ser utilizadas por las máquinas virtuales como si se tratase de sus dispositivos de CD o DVD para instalar software en una máquina virtual.

catálogos

Un catálogo es un repositorio para almacenar plantillas de vApps y media files. Que permitirán instalar las máquinas virtuales.

- Catálogo público, plantillas proporcionadas por **R** globales a la plataforma.
- Catálogo privado, uso interno para que las empresas puedan disponer de sus propias plantillas y media files.

6.1 herramienta de gestión

Una vez introducidas las credenciales, se accede a la página de gestión de los servicios contratados.

Resources						
rganizaciones empai Apps en ejecución /M es ejecución	rejadas			2 GHz CPU utilizada 2 GB memoria utilizada 65 GB almacenamiento utilizado		
/R0061231 - M /DC3	aqueta Formacion	💡 dcgalicia.clo	udunificado.com			
plicaciones	CPU	Memoria I	Almacenamiento			
0 de 1 Máquinas virtuales	2 GHz	2 GB	65 GB			
en ejecución	0.0 MHz reservado(s) 24.0 GHz asignado(s)	12.0 GB reservado(s) 24.0 GB asignado(s)	146 GB asignado(s)			

Se disponen de dos pestañas:

Centros de datos: mostrará una vista rápida de la información más importante del servicio y unos accesos directos a las funcionalidades más habituales. Una vez que se accede al datacenter virtual en concreto, agrupa las funcionalidades más importantes para crear las vApps y máquinas virtuales que conforman el datacenter virtual.

Bibliotecas: donde se tiene acceso a plantillas de vApps y media files (ISOs, OVF) para el despliegue de nuevas máquinas, se cuenta con plantillas para Windows 2012, 2008, 2003, Red Hat, Centos y Ubuntu.

vm vCloud Director	E Centros de datos
Centros de date	Centros de datos Bibliotecas
~ Resources	Administración
1 organizaciones emparejadas 1 vApps en ejecución 0 VM es ejecución	

MR0061231 - Maqueta Formacion Q dcgalicia.cloudunificado.com VDC3

210

7 creación de una máquina virtual

Las redes y máquinas virtuales en vCloud Director se agrupan formando vApps. La gestión de vApps se realiza desde la sección "Centros de datos", pulsando el datacenter virtual en el que se quieren crear las máquinas:



Donde se podrán gestionar las vApps, MVs (máquinas virtuales) y las redes.

7.1 creación de vApps

Toda máquina virtual debe estar contenida en una vApp. Una vApp puede contener más de una máquina virtual.

Para realizar un despliegue, en la vista de vApps de "Centros de datos" (una vez que se pulsa el datacenter virtual específico):

←		MR00612	31 - Maqueta Formacion VDC3	Maquet	taFormacion 🛛 🛛 dcgalicia.cloudunificado.com
# Aplicaciones	« ~	GENERAR NUEVA VAPP	AGREGAR VAPP DESDE OVF	₩ 1	$C^{}$ Vea esta página en la consola web de vCloud Director
vApps Máquinas virtuales Red Instancias de Edge	~	vApp test VDC: MR0061231 - Maquéta Formacion VDC3 Detenido: Máquinas virtuales 1 CPU totales 2 Almacenamiento total 40.00 GB Memoria total 2048 MB	Concesión Nunca caduca Redes VLAN_test Instantánea -		

Generar nueva vApp

Agregar vApp desde OVF (catálogo)

7.1.1 generar nueva vApp



Tras pulsar el botón virtual.

asignamos un nombre a la nueva aplicación

CANCELAR GENERAR

Generar nueva vAp	q		>
Nombre *			
Descripción			
Centro de datos virtual: *	Seleccionar un VDC 🗸 🗸		
Máquinas virtuales	SO	Proceso	
		9	
		Č.	
AGREGAR MÁQUINA VIRTUAL			

Se le asigna un nombre a la vApp.
 También hay que asignar el centro de datos virtual al que pertenecerá la vApp:

mb	re *							
ntro	o de datos virtual: *	Selecciona	ir un VDC 🔥					
	Nombre y	Descripción	r Versión de hardware	٣	Modelo de 🛛 🔻 asignación	Uso de <mark>l</mark> a CPU	Uso de <mark>l</mark> a memoria	Uso del almacenamiento
0	MR0061231 - Maque	ta Formacion VDC3	13		Grupo de asignación	8 % de 24.00 GHz	8 % de 24.00 GB	45 % de 146.48 GB
0	MR0061235 - Maque	ta Formacion VDC4	13		Grupo de asignación	0 % de 8.00 GHz	0 % de 8.00 GB	0 % de 48.82 GB
							1-	2 de 2 vdc de organizaciór
Máq	uinas virtuales		so		Proces	50		
					\bigtriangledown			
			<u>Incores</u>		8			



2) Una vez creada la vApps se puede proceder a añadir ya máquinas virtuales.

Generar nueva vAp	qq		×
Nombre * Descripción	Prueba		
Centro de datos virtual: *	MR0061231 - Maqueta Fr 🗸 🗸		
Máquinas virtuales	so	Proceso	
		2	
AGREGAR MÁQUINA VIRTUAL]		
			CANCELAR GENERAR

7.2 creación de una máquina virtual

El despliegue de una nueva máquina virtual puede realizarse de varias maneras:

1) crear una máquina virtual desde catálogo (público o privado)

instalación desde plantilla: se utilizará como plantilla una máquina virtual existente en el catálogo privado o en el catálogo publicado ofrecido por **R**.

Nota: si se instala una máquina virtual desde una plantilla del catálogo global de **R** dispondrá de unas características establecidas en la plantilla, si se quiere disponer de unas características de recursos y funcionalidades específicas, se recomienda su instalación desde cero y posteriormente crear una plantilla en el catálogo privado para futuros despliegues.

2) crear una máquina virtual desde cero

instalación desde ISO: cabe la posibilidad de crear una máquina virtual nueva e instalar un sistema operativo utilizando una imagen ISO de instalación.

Una máquina virtual se encuentra contenida en una vApp, por lo que previo al despliegue de la máquina virtual es necesario crear una vApp contenedor, como se indica en el punto 7.1 de este manual.

7.2.1 instalación de una máquina virtual desde catálogo

1) Se pulsa el botón "agregar máquina virtual":

Crear MV					
Nombre *					
Nombre de equipo *					
Descripción					
Гіро *	eva 💿 A partir de plantilla				
Plantillas					
Plantilla	so	Proceso		Almacenan	niento
Nombre Plant_WS2K12_R2_D Catálogo Catalogo Plantillas	C_EN_x64 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze

0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K16_DC_EN_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze
0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K16_DC_ES_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze
0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K12_R2_DC_ES_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze

CANCELAR Activate Window

2) Se selecciona la plantilla:

Dentro de las plantillas que aparecen en el catálogo, se selecciona la plantilla con la que se quiere instalar la máquina virtual que queramos crear y clic en aceptar.

Crear MV

Prueba	
Prueba	
🔿 Nueva 👩 A partir de plantilla	
	Prueba Prueba A partir de plantilla

Plantillas

	Plantilla		so	Proceso		Almacenan	niento
0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K12_R2_DC_EN_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze
С	Nombre Catálogo	Plant_WS2K16_DC_EN_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze
0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K16_DC_ES_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze
0	Nombre Catálogo	Plant_WS2K12_R2_DC_ES_x64 Catalogo Plantillas	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4096 MB	Política	Bronze



×

3) Completar la creación de la vApp:

Generar nueva vAp	qq				×
Nombre *	Prueba				
Descripción					
Centro de datos virtual: *	MR0061231 - Maqueta Fi 🗸				
Máquinas virtuales	SO	Proceso			
Prueba	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4.00 GB	<u>ش</u>	
AGREGAR MÁQUINA VIRTUAL					
				CANCELAR	GENERAR
Generar nueva vAp	qq				×
					~
Nombre *	Prueba				
Descripción					
Centro de datos virtual: *	MR0061231 - Maqueta Fi 🗸 🗸				
Máquinas virtuales	SO	Proceso			
Prueba	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	CPU Memoria	2 4.00 GB	Ē	
AGREGAR MÁQUINA VIRTUAL					
				CANCELAR	GENERAR

4) Configuración de la máquina virtual

Una vez finalizado el proceso se dispondrá de la máquina virtual en las condiciones que se indican en la plantilla.

÷		MRO	061231 - Maqueta Formac	ion VDC3 MaquetaF	ormacion 🛛 🛛 dcgalicia.cloudunificad
# Aplicaciones	« ~	CREAR MV Buscar e	n Todas las MV 🛛 🗸	∽ ↓↑ C Vealesta	página en la consola web de vCloud Direct
Máguinas virtuales		test		Prueba	
Red Red Instancias de Edge	~	Microsoft Windows Serv Apagado CPUs 2 Memoria 2048 MB Redes VLAN_test	rer 201 Concesión Nunca caduca VMware Tools S Instantânea	Microsoft Windows Ser Apagado CPUs 2 Memoria 4096 MB Sedes Ninguno	ver 201_ Concesión Nunca caduca VMware Tools © Instantánea -
		ALIMENTACIÓN ~	MÁS Y DETALLE	ALIMENTACIÓN Y	MÁS Y DETALLE

manual servicio datacenter virtual ${\boldsymbol R}$

DETALLE

Pulsando el link se accede a la configuración específica de la máquina virtual.

En "**general**", se especifica la información de la máquina a nivel de sistema operativo.

Máquinas virtuales			
√ General			
Nombre	Prueba	Centro de datos virtuales	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3
Nombre de equipo	PlantWS2K12-001	VMware Tools	10279
Descripción	plantilla de windows server 2012 R2 en inglés.	Versión de hardware virtual	HW 13
Familia de sistema operativo	Microsoft Windows $^{\vee}$	Introducir configuración de BIOS	
Sistema operativo	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)	×	
Retraso de arranque	0		
Política de almacenamiento	Bronze v		
> Hardware			
> Personalización de SO invitado			
> Avanzado			A chinete Mindour
DESCARTAR CAMBIOS	ARDAR		Go to Settings to activate Windows.

En el apartado "hardware" se configura el número de redes y a qué red va conectada la máquina.

Las redes VLANs externas se preconfiguran en el momento de la provisión del servicio por técnicos de **R** y, si son redes virtuales, habría que definirlas en el apartado de redes según indicaciones del apartado 7 de este manual.

Máquinas virtuales		AGREGAR								
🖄 Red	~									
Red		Nombre	Tamaño	Política		Tipo de bus	Número de bi	us Núme	ro de unidad	
Instancias de Edge		Disco O	51200	MB Bronze	•~	LSI Logic SAS (SCSI) V	0	o		Ū
		NICS AGREGAR NIC primario	NIC	Conectado	Red	Modo de IP		Dirección IP	Dirección MAC	
		0	0		none	Ninguno		M.	00:50:56:05:00:	22 11
		> Personalización	de SO invitado		none	DHCP Estática - Grupo de di Estática - Manual Ninguno	recciones IP		0.00.00.00.00.00.	
		> Avanzado	BIOS GU	ARDAR					Activate Windo Go to Settings to ac)WS tivate Win

- **DHCP:** asignación automática: la máquina gana IP gracias a un servicio DHCP disponible en la red.
- estática grupo de direcciones IP: el sistema selecciona una dirección IP del pool de direcciones definido en la red y configura la máquina virtual para utilizarla de forma similar al punto anterior.
- estática manual: configuración de la dirección IP manualmente.

7.2.2 instalación de una máquina virtual desde cero

÷		MRO	061231 - Maqueta Formaci	ion VDC3 MaquetaF	ormacion 🧕 dcgalicia.cloudunificado
# Aplicaciones	« ~	CREAR MV Buscar e	n_Todas las MV 🛛 🗸	Υ ↓↑ C Vea esta	página en la consola web de vCloud Directo
vApps		Máquina virtual		Máquina virtual Prueba	
Maquinas virtuales		Microsoft Windows Serv	ver 201_	Microsoft Windows Ser	ver 201_
2 Red	~	Apagado	-	Apagado	
Red Instancias de Edge		CPUs 2 Memoria 2048 MB © Redes VLAN_test	Concesión Nunca caduca VMware Tools S Instantánea	CPUs 2 Memoria 4096 MB © Redes Ninguno	Concesión Nunca caduca VMware Tools S Instantánea -
		ALIMENTACIÓN Y	MÁS Y DETALLE	ALIMENTACIÓN ~	MÁS Y DETALLE

Mediante el botón "Crear MV", se inicia la creación de una máquina virtual:

1) Crear máquina virtual

Crear MV			×
Nombre *			
Nombre de equipo *			
Centro de datos virtual: *	Seleccionar un VDC 🛛 🗸		
Desc <mark>ri</mark> pción			
Tipo *	🔿 Nueva 🧿 A partir de plantilla		
Encender			
		CANCELAR	

*	Crear MV	Lata Exilmación (1973 — ManustaFerm	adine. A diseators distributed and each zone		×
Aplicaciones vApps Máquinas virtu	Nombre *				
@ Red Red	Centro de datos virtual: * Seleccionar un VE Nombre Y Descripción Y M	CC ^ ersión de T Modelo de T ardware T Modelo de T	Uso de la CPU Uso de la memoria	Uso del almacenamiento	
instancias de E	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3	3 Grupo de asignación	8 % de 24.00 GHz 8 % de 24.00 GB	48 % de 250.00 GB	
	MR0061235 - Maqueta Formacion VDC4 13	3 Grupo de asignación	0 % de 8.00 GHz 0 % de 8.00 GB	0 % de 48.82 GB	
			1-	2 de 2 vdc de organización	
	Descripción Tipo * Oliveva A p Encender	artir de plantilla		CANCELAR	FPTAP
				Activate Go to Setti	Windows ngs to activate Windows.

- Se asignará un nombre de máquina virtual
- Un nombre de equipo (hostname)
- Se selecciona el centro de datos (vdc) al que pertenecerá la máquina virtual
- Una descripción (opcional)
- Se marca la opción Nueva para crear la máquina virtual desde cero.

Crear MV				>	<
Nombre *		Prueba			
Nombre de equipo	*	Prueba			
Centro de datos vir	rtual: *	MR0061231 - Maqueta Fr 🗸 🗸			
Descripción					
Tipo *		• Nueva A partir de plantilla			
Encender					
Sistema operat	ivo				
Familia de SO		Seleccionar 🗸			
Sistema operativo		Seleccionar 🗸			
lmagen <mark>d</mark> e arra <mark>n</mark> qu	e	Seleccionar v			
Tamaño person	ALIZAR				
CPU	Núcleos	Memoria (MB)	Espacio de almacenamiento (GB)		Ľ.
Redes PERSONAL	.IZAR				
00001			- 400 (1980) 194	121212 22 23	e -
				CANCELAR ACERTAR	lov

Go to Settings to activ

• Se selecciona el SO de la nueva máquina.

nota: en este caso a diferencia de una máquina creada a través de una plantilla, es necesario establecer los recursos de la máquina virtual.

Crear MV						>
2		U 1946 94		una.		
Encender						
Sistema ope	rativo					
Familia de SO		Microsoft	Windows ~			
Sistema operati	vo	Microsoft	Windows Server 2012	2 (64-bit) 🗸 🗸		
Imagen de arra	nque	w2012		~		
Tamaño pers	SONALIZAR					
		CPU	Núcleos	Memoria (MB)	Espacio de almacenamiento (GB)	
O Pequeña		1	1.1	512	40	
 Mediana 		2	2	1024	80	
O Grande		4	4	2048	160	
Redes PERSO	NALIZAR					
NIC	Red		Modo de IP		Dirección IP	NIC primario
1	VLAN_test		DHCP		Asignada automáticamente	~

CANCELAR Activate Windov Go to Settings to activ

- Tamaño de la máquina, con relación al número de CPUs, memoria y almacenamiento que se quiere asignar.
- Número de interfaces de red (se podrán añadir posteriormente)
- Clic en Aceptar

NIC .	Red		Modo de IP		Dirección IP	NIC primario	
1	VLAN_test	~	DHCP	~	Asignada automáticamente	0	Ū

2) Configuración de recursos

Una vez creada la máquina virtual, se puede acceder a la configuración pulsando en el link



En el apartado "general" se configura el S.O. y la política de almacenamiento:

láquinas virtuales ueba			
√ General			
Nombre	Prueba	Centro de datos virtuales	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3
Nombre de equipo	PlantWS2K12-001	VMware Tools	10279
Descripción	plantilla de windows server 2012 R2 en inglés.	Versión de hardware virtual	HW 13
Familia de sistema operativo	Microsoft Windows 👳	Introducir configuración de BIOS	
Sistema operativo	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 🗸 🗸		
Retraso de arranque	0		
Política de almacenamiento	Bronze v		
> Hardware			
> Personalización de SO invitado			
> Avanzado			A stinute Windows
DESCARTAR CAMBIOS	ARDAR		Go to Settings to activate Windows.

Nota: lo habitual para el empleo lo más eficiente posible de los recursos es que en un proyecto disponga de almacenamiento de alto rendimiento y de alta capacidad. Alta capacidad son discos de mayor capacidad pero más lentos, ideales para discos de máquinas donde se guarde información, servidores de ficheros, etc ... Los discos de alto rendimiento se recomiendan para asignación a los discos de Sistema de las máquinas virtuales y para aquellas aplicaciones transaccionales que requieran de tiempos de respuesta pequeños.

Nota 2: Una vez que una máquina se crea sobre un tipo de almacenamiento, los discos que se le crean posteriormente sobre esta máquina tendrían que ser sobre el mismo tipo de almacenamiento. No hay opción a crear discos sobre otro almacenamiento.

Por lo tanto, en este apartado, si se dispone de disco de alto rendimiento y se trata de una máquina de servicio se recomienda su selección, puesto que se está indicando el disco de Sistema de entornos en producción.

En el apartado "hardware" se configuran los discos y la red. En este apartado se puede

establecer también la IP de cada una de las interfaces:

Máquinas virtuales		AGREGAR								
Red	~									
Red		Nombre	Tamaño	Polític	17	Tipo de bus	Número de l	bus Núme	ro de unidad	
Instancias de Edge		Disco O	51200	MB Bron	e v	LSI Logic SAS (SCSI) 🛛 🗸	0	0		ŵ
		NICs AGREGAR	NIC	Conectado	Red	Modo de IP		Dirección IP	Dirección MAC	
		NICs AGREGAR NIC primario	NIC	Conectado	Red	Modo de IP Ninguno	~	Dirección IP	Dirección MAC 00:50:56:0b:00:3	2
		NICS AGREGAR NIC primario	NIC O	Conectado	Red	Modo de IP Ninguno DHCP Estática - Grupo de dii Estática - Manual	v recciones IP	Dirección IP	Dirección MAC 00:50:56:0b:00:3	2

manual servicio datacenter virtual **R**

- **DHCP:** asignación automática: la máquina gana IP gracias a un servicio DHCP disponible en la red.
- Estática grupo de direcciones IP: el sistema selecciona una dirección IP del pool de direcciones definido en la red y configura la máquina virtual para utilizarla de forma similar al punto anterior.
- Estática manual: configuración de la dirección IP manualmente.

Una vez creada la vApp, se pueden añadir y eliminar máquinas virtuales así como modificar los parámetros de cada una de ellas mientras haya recursos suficientes.

7.3 gestión de máquinas virtuales

Dependiendo de la sección en la que se encuentren, el ámbito será de vApp o de máquina virtual.

Una acción que se ejecute sobre una vApp, se aplicará sobre todas las máquinas virtuales que contiene, mientras que una que aplique a una máquina virtual, únicamente afectará a esa máquina virtual.

vm vCloud Direct	tor 📃	Centros de datos				
÷		MR006	1231 - Maqueta Formac	ion VDC3 MaquetaForma	icion 🍳 dcgalicia.clo	udunificado.com
	~					
## Aplicaciones	~	GENERAR NUEVA VAPP	AGREGAR VAPP DESD	EOVF 7 1 C Ver) esta página en la consol	a web de vCloud Director.
vApps		vApp	P	vApp	PP	
Máquinas virtuales	~	test VDC: MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 <mark>Detenid</mark> o	ili	Prueba VDC: MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 Detenido	65	
Red Instancias de Edge		Máquinas virtuales 1 CPU totales 2 Almacenamiento total 40.00 GB Memoria total 2048 MB	Concesión Nunca caduca Redes VLAN_test Instantánea	Máquinas virtuales 1 CPU totales 2 Almacenamiento total 50.00 GB CM Memoria total 4096 MB	Concesión Nunca caduca Redes Ninguno Instantânea	
		ALIMENTACIÓN ~ I	MÁS Y DETALLE	ALIMENTACIÓN Y M	ÁS Y DETALLE	

manual servicio datacenter virtual **R**

- Vista "**vApps**": aplicará a vApp
- Vista "Máquinas Virtuales": aplicará a la máquina virtual seleccionada.



manual servicio datacenter virtual **R**

• Menú contextual de una máquina virtual: aplicará a la máquina virtual seleccionada.

<	MR0061231 - Maqueta Formacio	on VDC3 MaquetaFormacion 💡 dcgalicia.cloudunificado.com
 Aplicaciones VApps Mâquinas virtuales Red Red Instancias de Edge 	CREAR MV Buscar en Todas las MV Máquina virtual Image: Conceston Apagado Concestón 2 Nunca caduca Image: CPUs Concestón 2 Nunca caduca Image: CPUs Concestón 2 Nunca caduca Image: CPUs Image: Concestón 2048 MB Image: Concestón VLAN_test Image: Concestón ALIMENTACIÓN MÁS DETALLE	✓ ✓

7.4 gestión del servidor virtual

En la vista "**Máquinas virtuales**", para cada una de ellas existen tres menús con opciones para gestión de la propia máquina:

E		M	R0061231 - Maqueta Formaci	ion VDC3 Maquet	aFormacion 🤤 dcgalicia.cloudunificado
	«	CREAR MV Busca	r en Todas las MV 🛛 🗸	∑ Lî C' Vea es	sta página en la consola web de vCloud Directo
# Aplicaciones	~			1 •	
vApps		Máquina virtual		Máquina virtual	
Máquinas virtuales		test		Prueba	
2 Red	~	Microsoft Windows S Apagado	erver 201_	Microsoft Windows Apagado	Server 201_
Red		CPUs 2	Concesión Nunca caduca	CPUs 2	Concesión Nunca caduca
notanciao de Lage		Memoria 2048 MB	VMware Tools	Memoria 4096 MB	VMware Tools
		Redes VLAN_test	Instantánea -	Redes Ninguno	Instantânea -
		ALIMENTACIÓN	✓ MÁS ✓ DETALLE	ALIMENTACIÓN	MÁS - DETALLE

Desde el link ALIMENTACIÓN se permite:



- Apagar
- Encender

Si la máquina está encendida, además se podrá:

- Suspender
- Desconectar SO invitado
- restablecer

Si se pulsa el link MAS:

CREAR MV Buscar en	Actualizar versión de hardware virtual Instalar VMware Tools	a página en la consola web de vCloud Director.
Máquina virtual test Microsoft Windows Server Apagado	Expulsar medios Eliminar Crear instantánea	erver 201_
CPUs 2 Memoria 2048 MB	Revertir a instantànea Quitar instantànea Iniciar la consola web Iniciar VM Remote Console	Concesión Nunca caduca VMware Tools
Pedes VLAN_test	Descargar VMRC Renovar concesión	Instantánea -
ALIMENTACIÓN ~ N	IÁS - DETALLE ALIMENTACIÓN	NY MÁSY DETALLE

- Insertar medios (CD/DVD)
- Expulsar medios (CD/DVD)
- Crear instantánea
- Descargar VMRC
- Renovar concesión

Si la máquina está encendida, se podrá, además:

- Instalar VMWare Tools
- Revertir a instantánea
- Quitar instantánea
- Iniciar la consola web
- Iniciar VM remote console

7.4.1 arrancar máquina virtual

Una vez creadas las máquinas virtuales, o porque han sido previamente apagadas, las máquinas virtuales pueden estar apagadas. Una posible forma de arrancarlas es, desde la vista "**Máquinas virtuales**", seguir el link en ALIMENTACIÓN de la máquina virtual y Clic en Encender:

st icrosoft Windows Server 201	Prueba Microsoft Windows Serv	er 201
	Apagado	
Suspender Desconectar SO invitado	CPUs 2	Concesión Nunca caduca
Apagar	Memoria	VMware Tools
Encender	4096 MB	
Encender y forzar volver a personalizar Restablecer	Redes Ninguno	Instantánea -

Máquina virtual test		Máquina virtual Prueba	
Microsoft Windows Se	rver 201_	Microsoft Windows Serv Apagado	ver 201_
CPUs	Concesión Nunca caduca	CPUs	Concesión Nunca caduca
Memoria 2048 MB	VMware Tools	Memoria 4096 MB	VMware Tools
Redes VLAN_test	Instantánea	Redes Ninguno	Instantânea -

7.4.2 acceso a consola de una máquina virtual

Para acceder a una máquina se puede realizar a través de una sesión Terminal Server si se trata de un servidor Windows o por SSH si es un servicio Linux, a través de la IP asignada a la máquina.

Nota: es necesario la instalación de un plug-in, en caso que no se tenga instalado el plug-in de forma automática se iniciará la instalación desde VMWare, implica reinicio del navegador.

Pero vCloud director también permite acceder desde la herramienta web a la consola de la máquina. Para ello simplemente sería realizar doble clic sobre la máquina virtual.
láquina virtual		Máquina virtual	
est		Prueba	
Microsoft Windows Se Encen <mark>d</mark> ido	erver 201.	Microsoft Windows Ser Apagado	ver 201_
CPUs	Concesión	CPUs	Concesión
2	Nunca caduca	2	Nunca caduca
💯 Memoria	VMware Tools	🕎 Memoria	VMware Tools
2048 MB	0	4096 MB	Ø
Ӯ Redes	Instantânea	🛇 Redes	Instantánea
VLAN_test	*	Ninguno	-
ALIMENTACIÓN ~	MÁS - DETALLE	ALIMENTACIÓN ~	MÁS - DETALLE

CTRL+ALT+SUPR OPCIONES	
Press Ctrl+Alt+Delete to sign in.	
$1 \cdot \Box \cap$	
1.00	
Tuesday, March 20	

En caso de tratarse de un servidor Windows, para enviar Ctrl+Alt+Delete, se pulsaría el botón correspondiente en la parte superior de la pantalla.

7.4.3 eliminación de una máquina virtual

En la vista "**Máquinas virtuales**", en la máquina que se quiere eliminar, se sigue el link MAS y se hace Click en Eliminar:

			Insertar medios
Máquina virtual		Máquina virtual	Expulsar medios
test		Prueba	Eliminar
Microsoft Windows So Encendido	erver 201_	Microsoft Windows Server Apagado	Crear instantánea
			Revertir a instantánea
2 CPUs	Concesion Nunca caduca	1 CPUs 2	Quitar instantánea
👿 Memoria	VMware Tools	🕎 Memoria	Iniciar la consola web
2048 MB	0	4096 MB	Iniciar VM Remote Console
Redes	Instantánea	Redes	Descargar VMRC
VEAN_test		Hillyuno	Renovar concesión

Euscar en Todas las MV	- T It C Ves esta pagina en la console web de villous Directo
Maguna virtual test Microsoft Windows Server 201 Encendido	Máguiná virtual Prueba Microsoft Windows Server 201. Apegedo
Eliminar	r 'Prueba'?
Protes VLAN_test	
ALIMENTACIÓN - MAS - DETAL	LE ALIMENTACION MAS DETALLE



El servidor es eliminado y desaparecerá de la vApps en la que se encuentre.

Eliminación de vApps

Si la vApp únicamente tenía un servidor o es el último, se recomienda la eliminación de la vApp para evitar confusiones.

En la vista "**vApps**", en la vApp que ya no tenga servidores y se desee eliminar, se sigue el link MAS y se hace Click en Eliminar:



7.4.4 acceso a dispositivos CD, DVD, disquete

Es posible conectar una imagen de CD, DVD o diskette a una máquina virtual. Para ello debe estar presente en la **Biblioteca**.

Antes de poder utilizar una imagen ISO hay que subirla a la sección de medios de un catálogo utilizando la herramienta que vCloud proporciona.

vm vCloud Director	Centros de datos
÷	Centros de datos MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 MaquetaFormacion @ dcgalicia.cloudunificado.com
# Aplicaciones vApps	 Bibliotecas Administración Máquina virtual
Máquinas virtuales	test Microsoft Windows Server 201_
Red Red Instancias de Edge	 ✓ Encendido CPUs Concesión 2 Nunca caduca Memoria VMware Tools 2048 MB ✓ Medes Instantánea VLAN_test ✓ MÁS ✓ DETALLE

vm vCloud Director	Bibliotecas				r 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	admin.cloud.maqueta Usuario intermedio
≪ ∭∆ Bibliotecas de cont ∨ Plantillas de vApp	+ AGREGAR Nombre î T	Estado	Catálogo	Propietario	VDC	Creada el
Medios y otros	: 2k12	0	test	admin.cloud.maquetaformacion	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3	07/03/2018 2:02:15 p.m.
Servicios ✓	: centos7 : Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso	0	test test	system admin.cloud.maquetaformacion	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3	07/03/2018 5:56:49 p.m. 14/03/2018 10:26:29 a.m.
Biblioteca de servicios Definiciones de entidade	: w2012 : windors	0	test test	admin.cloud.maquetaformacion admin.cloud.maquetaformacion	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3	09/03/2018 8:54:02 a.m. 06/03/2018 11:48:56 a.m.
	-					1

Upload Media			×
Catálogo	test	Ŷ	
Nombre	-		
Select media to upload	1		
No files selected			
		CANCELAR	ACEPTAR

Una vez dispongamos de una imagen para utilizar, se podrá hacer uso de las opciones "**Insertar medios...**" en el link MAS de la máquina virtual o vApp en cuestión:

	«		Actualizar versión de hardware virtual	
## Aplicaciones	~	CREAR MV Buscar en 1	Instalar VMware Tools	ta página en la co
vApps		Máquina virtual	Expulsar medios	
Máquinas virtuales		test	Eliminar	
2 Red	~	Microsoft Windows Server Encendido	Crear instantánea	
Ded			Revertir a instantânea	
Neu		2	Quitar instantânea	
Instancias de Edge		Memoria	Iniciar la consola web	
		2048 MB	Iniciar VM Remote Console	
		Ø Redes	Descargar VMRC	
		VLAN_test	Renovar concesión	
		ALIMENTACIÓN -	MÁS V DETALLE	

CANCELAR

INSERTAR

Insertar CD

Seleccione el archivo de medios que desea insertar en la máquina virtual.

Medios disponibles ahora:

Nombre	٣	Catálogo	Ŧ	Propietario	Ŧ	Creado el 🛛 🔻	Almacenamiento	utilizado	т
centos7		test		system		7/3/2018 5:56:49 p.m.	8292.00 MB		
2k12		test		admin.cloud.maquetaformacion		7/3/2018 2:02:15 p.m.	4322.52 MB		
Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso		test		admin.cloud.maquetaformacion		14/3/2018 10:26:29 a. m.	1953.00 MB		
windors		test		admin.cloud.maquetaformacion		6/3/2018 11:48:56 a.m.	4322.52 MB		
w2012		test		admin.cloud.maquetaformacion		9/3/2018 8:54:02 a.m.	5149.95 MB		
								1 - 5 de 5 m	nedios

Medios seleccionados:

Con la opción de "insertar medios", al igual que en una máquina física, se puede simular la inserción y extracción de unidades como por ejemplo un DVD. Partiendo de los archivos de medios creados en los diferentes catálogos.

Previamente, para que aparezcan los medios como se indica en la imagen gráfica hay que establecer el catálogo de medios como se indica en el punto siguiente.

7.4.5 catálogos de medios

El catálogo de medios está dentro de vista "**catálogos**", en la opción **Bibliotecas** del menú de la barra superior:

vm vCloud Director			Bibliotecas						Í () -	admin.clo _{Usuario}	ud.maqueta intermedio
Bibliotecas de cont	« 、 (+ A	GREGAR								
Plantillas de vApp			Nombre ↑ 🔻	Versión	Estado	Compartida	Externo	Propietario T	Creada el	Plantillas de vApp	Medios y otros
Medios y otros		:	Catalogo Plantillas	14	Listo	密	-	system	20/3/2018 8:49:22 a.m.	4	0
Catálogos		3	test	20	Listo	答	-	admin.cloud.maquetaformacion	6/3/2018 10:46:11 a.m.	0	5
🗈 Servicios	~	3	test2	4	Listo	答		admin.cloud.maquetaformacion	6/3/2018 12:19:56 p.m.	0	0
Biblioteca de servicios Definiciones de entidade	e									1	3 de 3 elementos

Previamente sería necesario tener al menos un catálogo, para ello, en la vista "**catálogos**" pulsar el botón AGREGAR:

0			F)
1 80	Sar	cata	000
		Cala	louo

×

Dar nombre a este catálogo

Los catálogos permiten compartir medios y plantillas de vApp con otros usuarios de la organización. Igualmente, puede disponer de un catálogo privado para medios y plantillas de vApp que utilice con frecuencia.

N	om	bre	e *
---	----	-----	-----

Descripción	
Aprovisionamiento con anterioridad en política de almacenamiento específica	

crear catalogo

×

CANCELAR

Dar nombre a este catálogo

Los catálogos permiten compartir medios y plantillas de vApp con otros usuarios de la organización. Igualmente, puede disponer de un catálogo privado para medios y plantillas de vApp que utilice con frecuencia.

Nombre *	02
Descripción	
Aprovisionamiento con anterioridad en política de strange polícyto específica	

le Seleccionar una política 🔨

	Política de almacenamiento	VDC de organización
0	Silver	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3
0	Bronze	MR0061235 - Maqueta Formacion VDC4
0	Bronze	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3
		1 - 3 de 3 políticas de almacenamiento



En la vista "**medios y otros**" se permite subir una imagen ISO o archivo FLP (Floppy Disk Image). Para ello se pulsa el botón AGREGAR:

*	+ AGREGAR			
■ Bibliotecas de cont ∨ Plantillas de vApp	Nombre 1 T	Estado	Catálogo	F
Medios y otros	: 2k12	\oslash	test	a
Catálogos	centos7	\otimes	test	5
🕼 Servicios 🗸 🗸	Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso	\odot	test	e
Biblioteca de servicios	: w2012	\oslash	test	a
Definiciones de entidade	: windors	\odot	test	3
	0			
	٠			

Upload Media		×
Catálogo	Prueba v	
Nombre		
Select media to upload		
No files selected		
	CANCELAR	ACEPTAR

7.4.6 modificación de máquinas virtuales

Volviendo a la opción "**centros de datos**" del menú de la barra superior se accede a la vista por vApp o máquina virtual, para su modificación:

vm vCloud Director		
≪ []∧ Bibliotecas de cont ✓	Centros de datos Bibliotecas	
Plantillas de vApp	Administración 1 🕆 🔻	Estado
Medios y otros	Plant_WS2K12_R2_DC_EN_x64	\odot
Catálogos	Plant_WS2K12_R2_DC_ES_x64	\odot
\square Servicios \checkmark	Plant_WS2K16_DC_EN_x64	\odot
Biblioteca de servicios	Plant_WS2K16_DC_ES_x64	\oslash
Definiciones de entidade		
	4	

Para la modificación de máquinas virtuales, se accede al link DETALLE de la máquina virtual correspondiente:



nota importante: es necesario contar con los recursos suficientes para satisfacer la configuración de las máquinas virtuales, de lo contrario la máquina virtual no arrancará o no permitirá acabar la provisión (caso de sobreasignación de disco).

La modificación de los recursos de la máquina virtual se puede hacer sin pararla siempre que se haya marcado las opciones "CPU virtual agregada en caliente" y "Memoria agregada en caliente", ubicadas en la opción "Hardware" de las propiedades de la máquina virtual.

manua	servici	o dat	acent	er vir	tual R

láquinas virtuales				
st				
 General 				
Nombro		Control	do datos virtualos	MD0061231 - Magueta Formacion VDC3
Nombre	test	Centro	de datos virtuales	MR0001231 - Maqueta Formación VDC3
Nombre de equipo	test	VMware	e Tools	10279
Descripcion		Versión	de hardware virtual	HW 13
Familia de sistema operativo	Microsoft Windows ~	Introduc	cir configuración de BIOS	
Sistema operativo	Microsoft Windows Serve	er 2012 (64-bit) 🗸 🗸		
Retraso de arranque	0			
Política de almacenamiento	Bronze ~			
> Hardware				
Personalización de SO invitado				
> Avanzado				
DESCARTAR CAMBIUS	UARDAR			Activate Windows Go to Settings to activate Wind
Hardware				
CPU		COLLAR		
Numero de CPO virtuales	2	CPO VIP	tual agregada en callente	
Núcleos por socket	1	Número	de sockets	2
Exponer virtualización de CPU asistida por hardware en SO		Medio	s extraíbles	
Mamaria		Unidad	de CD/DVD	DISCONNECTED
Memoria Memoria total	2048 MB	Unidad	de disquete	DISCONNECTED
Memoria agregada en caliente				
Discos duros				
AGREGAR				
Nombre Tamaño	Política	Tipo de bus	Número de bus	Número de unidad
Disco 0 40960	MB Bronze V	LSI Logic SAS (SCSI) V	0	o 🕺
NICs				

En caso contrario la máquina deberá estar parada para poder modificar estos parámetros.

La pestaña "**Hardware**" de las propiedades de la máquina virtual muestra los recursos que se le han asignado y permite su modificación:

CPU								
Vúmero de CPU V	virtuales	2			CPU virtua	l agregada en caliente		
lúcleos por sock	et	1			Número de	e sockets	2	
Exponer virtualiza Isistida por hardv Ivitado	ación de CPU ware en SO				Medios e	extraíbles		
					Unidad de	CD/DVD	DISCONNECTED	
rlemoria Iemoria total		2048	Ν	ИВ	Unidad de	disquete	DISCONNECTED	
Aemoria agregac Discos duros	da en caliente							
Aemoria agregac Discos duros Agregar	da en caliente							
Aemoria agregac Discos duros AGREGAR Nombre	da en caliente Tamaño		Política		Tipo de bus	Número de bus	Número de unidad	
Aemoria agregad Discos duros AGREGAR Nombre Disco 0	da en caliente Tamaño 40960	▼ MB	Política Bronze ~		Tipo de bus LSI Logic SAS (SCSI) ~	Número de bus O	Número de unidad	Ē

- ampliación/reducción número de CPUs: seleccionando un valor distinto en el desplegable (Número de CPUs virtuales) se alteraría la configuración de la máquina, pudiendo ampliar y reducir el número de vCPUs
- **ampliación/reducción RAM**: alterando el valor de memoria total aumentaría o se reduciría la cantidad de memoria asignada a la máquina

Hardware								
CPU	_							
Número de CPU vi	rtuales	2			CPU virtual ag	regada en caliente		
Núcleos por socke	t	1			Número de so	ckets	2	
Exponer virtualizad	ión de CPU							
invitado	are en SO				Medios ext	raibles		
Manaatia					Unidad de CD	/DVD	DISCONNECTED	
Memoria	ſ						DISCONINECTED	
Memoria total		2048	MB		Unidad de dis	quete	DISCONNECTED	
Memoria agregada	en caliente							
Discos duros								
AGREGAR								
Nombre	Tamaño		Política	Tipo de bus		Número de bus	Número de unidad	
Disco O	40960	MB	Bronze ~	LSI Logic SAS (SCSI)	~	0	0	Ū
NICs								
NICs							Activate V	/indows

 ampliación/asignación de discos: desde esta opción se puede gestionar los discos de los servidores:

AGREGAR Nombre Tamaño					
Nombre Tamaño	1 - 2-				
	Politica	Tipo de bus	Número de bus	Número de unidad	
Disco 0 40960	MP Propze		0	0	

Tras una operación de aumento de disco puede ser necesario llevar a cabo una serie de acciones en la máquina virtual para que el sistema operativo reconozca el nuevo espacio y se pueda utilizar.

Nota: no es posible reducir un disco. Dicha operación pasaría por la migración de datos a un nuevo disco de menor tamaño y eliminación del antiguo.

• **modificación interfaces de red,** habilitar interfaz, asignar VLAN y parámetros de red. Se puede cambiar la asignación de VLAN y direccionamiento en todo momento.

AGREGAN							
NIC primario	NIC	Conectado	Red	Modo de IP	Dirección IP	Dirección MAC	
0	0		VLAN_test	Estática - Grupo de direcciones IP 🔗	192.168.100.2	00:50:56:0b:00:07	Ū

7.5 Vmware Tools

Permite una mejora del rendimiento del servidor al contar con mejor interacción con la plataforma cloud, por lo tanto, se recomienda siempre su instalación.

8 configuración de red

Un aspecto clave del datacenter virtual es la configuración de red.

En vCloud Director es necesario conocer los diferentes tipos de redes, claves para definir la arquitectura de red que mejor se adapta a las necesidades de su organización o servicios.

redes externas: estas redes conectan las máquinas virtuales a redes externas. En la provisión del servicio de **datacenter virtual unificado R** se dan de alta las redes (VLAN) necesarias en el servicio. Salida a internet, acceso a red corporativa, etc ...

En el momento de la provisión o gestión de servidores se pueden asignar las interfaces a las redes creadas, por ejemplo se podrá establecer una interfaz en la VLAN de acceso a internet, y otra a la interfaz de la VLAN de la red corporativa. Conectan el Datacenter virtual como sistemas y redes externas. Son gestionadas por los administradores de los servicios de **R**.

red de organización

Las redes de organización no son exclusivas de una vAPP, pueden ser utilizadas por cualquier máquina virtual de la organización del Datacenter virtual.

Además pueden conectarse a redes externas a fin de disponer de salida a internet, conexión a otros sistemas o a las redes corporativas.

vm vCloud Directo	r i	<u></u> ⊂ Centr	os de datos				E	3	@~	admin.cloud.maqueta Usuario intermedio
÷			MR0061231 - N	Maqueta Formacion VDC3	Maqu	etaFormacion 💡	dcgalicia.cloudunificado.com			
# Aplicaciones	«	+ AGREGA	R × ELIMINAR							
vApps		Estado	Nombre 🕇 🔻	Dirección de puerta de enlace	Ŧ	Enrutamiento	Conectada a		Grupo	de direcciones IP consumido
Máquinas virtuales		$\overline{\bigcirc}$	VLAN_test	192.168.100.1/24		Enrutada	RIG0046982870_MaquetaFormacionA	KC		0 %
Red	~									
Red										
Instancias de Edge										
										1 - 1 de 1 elementos

Es una red que puede ser creada y configurada desde la herramienta de gestión, el resto de redes son provisionadas por técnicos de **R** y es necesario solicitar nuevas redes o cambios en las existentes a través del soporte técnico.

Para la configuración de una red de organización, se pulsa el botón AGREGAR de la vista "**Red**". Es posible crear dos tipos de redes: **Redes aisladas y redes enrutadas**.

RED AISLADA

Esta red no está conectada a ningún router virtual por lo que está aislada del entorno de producción de cliente. Tampoco tienen acceso a Internet.

Agregar red de VDC de organ	ización		
VDC de organización *	MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 $$ $$ $$ $$ $$		
Nombre *	Red_aislada_pruebas		
Descripción			
	Compartir esta red con otros VDC de esta organización		
Tipo *	Red alslada dentro de este centro de datos virtuales		
	🔘 Red enrutada conectada a una puerta de enlace Edge existente		
Dirección y DNS			
Dirección de puerta de enlace *	192.168.100.1	Grupo de direcciones IP estáticas	
Máscara de red *	255.255.255.0	Introducir rango de IP (formato: 192.168.1.2 - 192.168.1.100)	AGREGAR
	Utilizar DNS de puerta de enlace	192.168.100.2 - 192.168.100.254	MODIFICAR
			QUITAR
DNS primario			
DNS secundario			
Sufijo DNS			
		Total de direcciones IP en el grupo: 253	
GUARDAR			

RED ENRUTADA

Esta red está conectada al router virtual "EDGE" y tiene salida a Internet. En este caso, además de especificar la red a crear (puerta de enlace, máscara, DNS,....) se debe seleccionar lo siguiente:

- Puerta de enlace Edge \rightarrow solo aparece una opción para seleccionar
- Crear como subinterfaz \rightarrow crea un enlace Trunk por el que irán todas las redes creadas por el cliente

/DC de exercitación *	MD0061221 Magueta Formacion V/DC2							
VDC de organización *	MRUU61231 - Maqueta Formación VDC3		<u> </u>					
Nombre *	Red_enrutada_pruebas							
Descripción								
	🗌 Compartir esta red con otros VDC de esta organi	zación						
Tipo *	O Red aislada dentro de este centro de datos virtua	iles						
	Red enrutada conectada a una puerta de enlace i	Edge existente						
Puerta de enlace Edge *	Nombre	1 v.	N.º de redes externas	т	N.º de redes de VDC de organización	Ŧ	N.º de redes disponibles	т
	RIG0046982870_MaguetaFormacionAC		1		1		8	
								1-1 de 1 elemento
	 □ Permitir VLAN invitada ☑ Crear como subinterfaz 							1 - 1 de 1 elemento
Dirección y DNS	Permitr VLAN invitada Crear como subinterfaz							1 - 1 de 1 elemento
Dirección y DNS Dirección de puerta de enlace "	Permitir VLAN invitada Crear como subinterfaz 192.168.200.1			Grupo de dire	cciones ₱ estálicas de in fromado (22) del 2 - 102 168 (100)			1 - 1 de 1 elemento
Dirección y DNS Dirección de puerta de enlace * Mascara de red *	Permitir VLAN invitada Crear como subinterfaz 192.168.200.1 265.255.0			Grupo de dire	cciones IP estáticas de IP (formato: lo2 les 1.2 - 192 168.1100)		ASECA	1 - 1 de 1 elemento
Dirección y DNS Dirección de puerta de enlace Marcara de red	Permitir VLAN invitada Crear como subintertaz 192.168.200.1 255.255.0 UBizar DNS de puerta de enlace			Grupo de dire- intodocir sego- 192168.2001	cciones IP estábicas de IP (formato: 192.168.12 - 192.168.1100) 1 - 192.168.200.254		ABED	1 - 1 de 1 elemento Ati
Dirección y DNS Dirección de puerta de eniace * Mascara de red *	Permitir VLAN invitada Crear como subinterfaz 122.168.200.1 255.255.0 Utilizar DNS de puerta de enlace			Grupo de dire introducir range 192.168.200.2	cciones IP estálicas de (19 formatio 102 168.1 2 - 102 168.1100) - 192.168.200.254		LOSSA LOSSA LOSSA LATUD	1-1 de 1alemento Alt Alt R
Dirección y DNS Dirección de puerta de eniace * Máscara de red * DNS primario	Permitr VLAN invitada Crear como subihterfaz 192.169.200.1 255.255.0 Utitzar DNS de puerta de enlace			Grupo de dire Intoducir rango 192168 2001	cciones IP estáticas de IP (formato: 1921681.2 - 1921681.100) - 192168 200 254		ASROS MODIFIC OUTA	1-1 de 1 elemento A.D A.D
Dirección y DNS Dirección de pueta de eniace * Mascara de red * DNS primario DNS primario DNS secundario	Permitr VLAN (nvitada Crear como subinterfaz 192.168.200.1 256.256.20 UBizar DNS de puerta de enlace			Grupo de dire- intodecir tange 	cciones IP etáBicas de IP (formato: 192168.1.2 - 192168.1.100) 1 - 192168.200.254		Astron Mocuric Quita	1-1 de 1 elemento A.B. A.B. P.
Dirección y DNS Dirección de puerta de enlace * Mascara de red * DNS primario DNS recundario Sufjo DNS	Permitr VLAN invitada Crear como subinterfaz 192.168.200.1 255.255.55 Utilizar DNS de puerta de enlace			Grupo de dire introducir rango 192168.2002	cciones (P estáticas de (P formato: 192168.1.3.00) - 192168.200.254		ABROA MOCIPIC QUITA	1 - 1 de 1 elemento An An R

9 configuración router virtual EDGE

9.1 acceso router virtual EDGE

Para acceder a la web de gestión del router virtual EDGE hay que ir al menú "Instancias de Edge", seleccionar el EDGE (sólo hay uno) y pinchar en "Configurar servicios":

vm vCloud Directo	or	⊟ Centr	os de datos							Ŷř	admin.cloud Usuario ava	.maqueta anzado
~				MR0061231 - Maqueta	Formacio	on VDC3 Maque	taFormacion 🍳 dcgalicia.clc	oudunifica	do.com			
	«											
	~	S CONFIGU	RAR SERVICIOS	CONVERTIR EN AVANZA	ADA.							
vApps		Estado	Nombre		Υ Υ	NIC utilizadas	N.º de redes externas	Ψ	N.º de redes de VDC de organización	Ť	Estado HA	τ
Máquinas virtuales		\odot	RIG00469828	70_MaquetaFormacionAC		2	1		1		Accesible	
👳 Red	~											
Red												
Instancias de Edge												
											1 - 1 de 1 e	elementos
		0 0										

9.2 configuración firewall

En el router EDGE se puede configurar reglas de Firewall indicando IP origen, IP destino y puerto.

Para ello hay que ir al menú "Firewall", pinchar en el símbolo 🗾 y modificar la fila "Nueva regla":

Firewall DHCP NAT Enrutamiento Equilibrador de carga VPN Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas Reglas de firewall Any Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas Reglas de lirewall Any Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas Any Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Estadísticas Certificados objetos de agrupamiento Estadísticas Estadíst	: RIG0046982870_Maquet	382870_MaquetaFormacionAC		
Reglas de firewall Mainte de la colspane de la colsp	tamiento Equilibrador de carga VPN	ibrador de carga VPN Certificados Objetos de agrupamient	o Estadísticas	
Mage				
N° Nombre Tipo Origen Destino Servicio Any Acción 1^ highAvailability Ato interro 169.254.181/30 169.254.181/30 Any Any Aceptar 2^ Nueva regla Usuario Any IP Any Any Any Aceptar 3* frewall Ato interno vse Any Any Any Any Any Aceptar	lado en el conjunto de reglas. Guárdelos para ir	de reglas. Guárdelos para iniciar la implementación.		Guardar cambios Descartar cambios
x x Mostar solo rejustar solo reju				
N° Nombre Tipo Origen Destino Servicio Acción 1* highAvailability Alto interno 169.254.181/30 169.254.182/30 169.254.181/30 169.254.182/30 Any Any Aceptar 2* Nueva regla Usuario Any IP Any Any Aceptar 3* frewall Alto interno vs Any Any Any Aceptar				
N° Nombre Tipo Origen Destino Servicio Acción 1° highAvailability Alto interno 169.254.181/30 169.254.182/30 169.254.181/30 169.254.182/30 Any Any 2° Nueva regla Usuario Any P Any Any 3° frewall Alto interno vse Any Any Any	suario			
1 highAvailability Alto interno 169.2541.81/30 169.2541.81/30 Any Aceptar 2 Nueva regla Usuario Any IP Any Any Aceptar 3 firewall Ato interno vs Any Any Any Aceptar	Tipo Origen	Origen Destino	Servicio	Acción
169.2541.82/30 169.2541.82/30 2 Nueva regla Usuario Any Image: Comparison of the second	Alto interno 169.254.1.81/30	no 169.254.1.81/30 169.254.1.81/30	Any	Aceptar
2 Nueva regla Usuario Any P Any Any Any Aceptar 3 firewall Ato Interno vse Any Any Aceptar	169.254.1.82/30	169.254.1.82/30 169.254.1.82/30 224.0.0.81	•	
3 frewall Atto interno vse Any Any Any Aceptar	Usuario Any	Any 🕑 🕂 Any	Any	Aceptar
3 firewall Alto interno vse Any Any Aceptar				
	Alto interno vse	no vse Any	Any	Aceptar
4 default rule for ingress traffic Politica predet Any Any Aceptar	s traffic Política predet Any	redet Any Any	Any	Aceptar

9.3 configuración dhep

El router virtual EDGE puede hacer de servidor DHCP para las redes enrutadas creadas por el cliente. Para ello hay que ir al menú "DHCP", pinchar en el símbolo y cubrir los campos:

Puerta de enlace Edge: RIG0046982870_MaquetaFormacionAC

Firewall	DHCP	NAT	Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN	Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas
Grupos	Enlaces	Retra	nsmisión					
Grupos Estado del s	de DH	CP						
+			×					
Rango de	IP			Servidor de nombres princi	pal	Autoco	nfigurar DNS	Puerta de enlace predetermina

Agregar grupo DHCP			×
Rango de IP *	5 <u>1</u>		
Nombre de dominio			
Autoconfigurar DNS			
Servidor de nombres principal			
Servidor de nombres secundario			
Puerta de enlace predeterminada	51		
Máscara de subred			
La concesión no caduca nunca			
Tiempo de concesión (segundos)	86400		
		DESCARTAR	CONSERVAR

9.4 configuración nat

Importante: Si la salida a Internet es por medio del EDGE, aparecerán creadas unas reglas de NAT que permiten la navegación de las máquinas creadas por el cliente. En caso de que el cliente manipule estas reglas corre el riesgo de perder la conectividad a Internet.

NAT RULE	E + SNAT RULE	8	× •	•							
ID	ID Type Action Applied on		Applied on	Original		Translated Protoco		Protocol	Enabled	Logging	Description
				IP Address	Port	IP Address	Port				
196615	User-defined	SNAT	Red_Externa_Acceso_Inte	e 10.0.0.0/8	Any	77.26.24.5	Any	Any	~	×	
196616	User-defined	SNAT	Red_Externa_Acceso_Inte	€ 172.16.0.0/12	Any	77.26.24.5	Any	Any	~	×	
196617	User-defined	SNAT	Red_Externa_Acceso_Inte	€ 192.168.0.0/16	Any	77.26.24.5	Any	Any	~	×	

En el router virtual EDGE el cliente tiene la opción de configurar reglas de NAT. Para ello hay que



Puerta de enlace Edge: RIG0046982870_MaquetaFormacionAC

Firewall	DHCP	NAT	Enrutamie	nto Equili	orador d	e carga	VPN	Certificad	os Objetos de	agrupamiento	Estadísticas			
Reglas		+ REGLA	SNAT	2	×		†	4						
ID	Tipo		Acción	Aplicada en		Origina	al		Traducida		Protocolo	Habilit	Inicio de sesión	Descripción
						Direcci	ón IP	Puerto	Dirección IP	Puerto				
No se han	definido re	eglas NAT.												

<u>Regla SNAT:</u>

Se puede crear una regla de NAT de origen (SNAT) para cambiar la dirección IP de origen: si es una dirección IP pública por una privada y viceversa.

Agregar regla SNAT	Х
Aplicada en:	IG0046982870_VLAN_2920_MaquetaFor ~
IP/rango de origen original *	
IP/rango de origen traducido *	
Descripción	
Habilitado	
	•
	DESCARTAR

<u>Regla DNAT:</u>

Se puede crear una regla de NAT de destino (DNAT) para cambiar la dirección IP de destino de pública a privada o viceversa.

Agregar regla DNAT	×
Aplicada en:	IG0046982870_VLAN_2920_MaquetaFor ~
IP/rango original *	
Protocolo	v
Puerto original	
Tipo de ICMP	~
IP/rango traducido *	
Puerto traducido	Υ
Descripción	•
	DESCARTAR

9.5 configuración balanceador de carga

9.5.1 topologías

Existen dos tipos de servicios de balanceo de carga que se pueden configurar en el router virtual EDGE: el modo proxy o el modo transparente.

<u>Modo transparente</u>

En el modo transparente el router Edge está en línea con el tráfico destinado a la granja de servidores. El flujo de tráfico es el siguiente:

- El cliente envía tráfico a la dirección IP virtual (VIP) expuesta por el balanceador.
- El balanceador solo realiza la NAT de destino (DNAT) para reemplazar la VIP por la dirección IP de uno de los servidores implementados en la granja de servidores.
- El servidor de la granja responde a la dirección IP de cliente original. El balanceador de carga vuelve a recibir el tráfico ya que está en línea, por lo general, como la puerta de enlace predeterminada para la granja de servidores.
- El balanceador realiza NAT de origen para enviar el tráfico al cliente, utilizando su VIP como dirección IP de origen.

Modo proxy

El modo Proxy consiste en implementar una instancia de router Edge directamente a la red lógica

en la que se requieren los servicios de balanceo de carga.

- El cliente envía tráfico a la dirección IP virtual (VIP) expuesta por el balanceador.
- El balanceador realiza dos traducciones de direcciones en los paquetes originales recibidos del cliente: NAT de destino (DNAT) para reemplazar la VIP por la dirección IP de uno de los servidores implementados en la granja de servidores y NAT de origen (SNAT) para reemplazar la dirección del cliente por la dirección IP que identifica al propio balanceador.
- El servidor de la granja responde enviando el tráfico al balanceador de acuerdo con la funcionalidad SNAT.
- El balanceador vuelve a realizar un servicio NAT de origen y destino para enviar el tráfico al cliente externo, utilizando su VIP como dirección IP de origen.

9.5.2 configuración

Para configurar el balanceador de carga es necesario ir al menú "Equilibrador de carga". En el submenú "configuración global" se podrán habilitar las siguientes opciones:

Puerta de enlace Edge: RIG0046982870_MaquetaFormacionAC

Firewall	DHCP	NAT	Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN	Certificados	Objetos de a	agrupamiento	Estadísticas
Configurac	ión global	Perfil	es de aplicación	Supervisión del servicio	Gru	upos Reglas (de aplicación	Servidores vir	tuales
Configu	ıración g	global	I						
Estado			Habilitado C						
			Aceleración ha	abilitada 🔵					
Habilitar reg	jistro		Deshabilitado						
Nivel de reg	jistro		Información	~					

Es posible monitorizar el servicio comprobando el estado de algún tipo de tráfico de red especial. Si se asocia esta monitorización a un grupo, todos los miembros del grupo se supervisarán según los parámetros indicados en la misma.

La monitorización puede ser de 5 tipos: HTTP, HTTPS, TCP, UDP y ICMP. Para configurarla hay que ir al submenú "Supervisión del servicio", pinchar en el símbolo _____ y cubrir los campos:

				mai	nual servicio	datacenter vi	rtual R
Firewall DHCP N	AT Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN Cer	tificados	Objetos de a	igrupamiento	Estadísticas
Configuración global	Perfiles de aplicación	Supervisión del servicio	Grupos	Reglas o	le aplicación	Servidores vir	tuales
Supervisión del s + ID de supervisión	ervicio × Nombre				Tipo		Intervalo
No se han definido las sup	ervisiones del servicio.						
Detalles de la supervis	ión del servicio de "						
Nombre Intervalo Tiempo de espera Máximo de reintentos Recibir Extensión						Tipo Esperado Dirección URL Enviar Método	
Nueva supervis _{Nombre} *	sión del servic	io		*			
Intervalo *		10 (segund	ios)				
Tiempo de espera *		15 _{(seguno}	los)				
Máximo de reintentos *		3					
Тіро	HTTP	×					
Esperado							
Método	GET	~					
Dirección URL	/			•			
		DESCARTAR	CONSERVA				

Es posible agregar un grupo de servidores para administrar y compartir servidores de backend de forma flexible y eficiente. Un grupo de servidores administra los métodos de distribución de balanceadores de carga e incluye una monitorización para la comprobación de estado. Para configurar un grupo hay que ir al submenú "Grupos", pinchar en el símbolo * y cubrir los campos:

				I	nanual servicio dafac	enter virtual k
irewall DHCP NAT I	Enrutamiento Equilibra	ador de carga	VPN Ce	rtificados	Objetos de agrupamien	to Estadísticas
Configuración global Perfiles	de aplicación Superv	isión del servicio	Grupos	Reglas (de aplicación Servidor	es virtuales
Grupos						
+	MOSTRAR ESTA	DÍSTICAS DEL GRU	PO			
ID de grupo	Nombre		Algoritmo		ID de supe	ervisión
Detalles del grupo Descripción Transparente						
Habilitado Nombre	Dirección IP	Pondera	Puerto d	Puerto	Conexiones mínimas	Conexiones máximas
Nombre * Descripción Algoritmo	ROUND_ROBIN			*		
Parámetros de algoritmo				L		
Supervisiones	Ninguno 🛩					
Transparente						
Miambras				•		
	DE	SCARTAR	CONSERVA	R.		

Es posible utilizar perfiles de aplicación para mejorar el control sobre la administración del tráfico de red. También es posible crear perfiles de aplicación para definir el comportamiento de un tipo concreto de tráfico de red. Una vez configurado el perfil, debe asociarse con un servidor virtual que es el que procesa el tráfico según los valores indicados en el perfil. Para configurar un perfil hay que ir al submenú "Perfiles de aplicación", pinchar en el símbolo + y cubrir los campos:

			manual servicio	o datacenter virtual R
Firewall DHCP NAT Enrutan	niento Equilibrador de carg	a VPN Certifi	icados Objetos de a	grupamiento Estadísticas
Configuración global Perfiles de apl	icación Supervisión del ser	vicio Grupos	Reglas de aplicación	Servidores virtuales
Perfiles de aplicación +	Nombre	Persistencia		Тіро
Certificados del servidor virtual Cert	ificados del grupo			
Certificados de servicio Certificados	de CA CRL			
Nombre Nombre	común (CN) Nombre	común del emisor	Válido desde	No después de
Detalles del perfil				
Cifrado Autenticación de cliente				
Editar elemento		×		
Nombre *				
Тіро	TCP ~			
Habilitar acceso directo SSL				
URL de redirección HTTP				

Es posible crear reglas para manipular directamente el tráfico de las aplicaciones y administrarlo. Para ello hay que ir al submenú "Reglas de aplicación", pinchar en el símbolo * y cubrir los campos:

Persistencia

Modo

Nombre de cookie

Caduca en (segundos)

Ninguno

 $\tilde{\mathbf{v}}$

DESCARTAR

	manual servicio datacenter virtual R	
Firewall DHCP NAT Enrutamiento Equilibrador de carga	VPN Certificados Objetos de agrupamiento Estadísticas	
Configuración global Perfiles de aplicación Supervisión del servicio	Grupos Reglas de aplicación Servidores virtuales	
Reglas de aplicación		
ID de regla	Nombre	Script
Agregar regla de aplicación	×	
Nombre *		
Script *		
DESCARTAR	CONSERVAR	

Es posible agregar una interfaz internet como un servidor virtual. Para ello hay que ir al submenú

"Servidores virtuales", pinchar en el símbolo y cubrir los campos:

Firewall DHCP NA	T Enrutamiento	Equilibrador de carga VPN Certifica	dos Objetos de agrupamiento	e Estadísticas		
Configuración global F	Perfiles de aplicación	Supervisión del servicio Grupos Re	eglas de aplicación Servidores	s virtuales		
Servidores virtual	es 🛛 🗶					
ID del servidor virtual	Nombre	Descripción	Grupo predeterminado	Dirección IP	Protocolo	Puerto
Detalles del servidor vir	tual de ""					
Descripción			Estado de a	celeración		
Límite de conexiones			Perfil de apli	cación		
Límite de velocidad de conexio	ón (CPS)		Estado de la	inserción de servicios		

Agregar servidor vir	tual	×
General Avanzado		
Habilitar servidor virtual		
Habilitar aceleración		
Perfil de aplicación	X	
Nombre •		
Descripción		
Dirección IP *		
	SELECCIONE	
Protocolo *	~	
Puerto *		*
	DESCARTAR	NSERVAR

9.6 configuración IPSEC VPN

En el router virtual EDGE es posible configurar VPN IPSEC, con la limitación de que sólo soporta IKE versión 1 y los valores indicados en la siguiente tabla:

Phase 1:

Main mode TripleDES / AES [Configurable] SHA-1 MODP group 2 (1024 bits) pre-shared secret [Configurable] SA lifetime of 28800 seconds (eight hours) with no kbytes rekeying ISAKMP aggressive mode disabled

Phase 2:

TripleDES / AES [Will match the Phase 1 setting] SHA-1 ESP tunnel mode MODP group 2 (1024 bits) Perfect forward secrecy for rekeying SA lifetime of 3600 seconds (one hour) with no kbytes rekeying Selectors for all IP protocols, all ports, between the two networks, using IPv4 subnets

Para configurar la VNP IPSEC, hay que ir al menú "VPN", submenú "VPN de Ipsec" y cubrir los diferentes campos:

Firewall	DHCP	NAT	Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN	Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas	Configuración de Edge
VPN de IP	sec								
Config	uración	VPN d	de IPsec						
Estado de	activación	Conf	iguración global	Configuración de registr	o Si	tios de VPN de IF	sec		
Cambiar cla	ave compart	da							
Clave comp	oartida previ	amente							
La clave coi ?displayPs	mpartida pre ¢	viamente	global (PSK) la comp	arten todos los sitios cuyo eno	lpoint de	el mismo nivel se ha	aya establecido como "any". Si ya	se ha establecido u	ina PSK global, guardarla con un valor vacio no repercutirá en la configuración existente.
Habilitar au certificado	itenticación	de							
La autentica	ación de cert	ficado sol	o se habilitará si se	establece un certificado de se	vicio.				

- En la pestaña "Estado de activación" se activa/desactiva la VPN IPSEC:

Firewall DHCP	NAT	Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN	VPN-Plus de SSL	Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas	Configuración de Edge
VPN de IPsec VPN	l de 2 ca	bas							
Configuración '	VPN d	e IPsec							
Estado de activación	Config	guración global	Configuración de registi	ro Sit	ios de VPN de IPsec				
Estado del servicio VPN	de IPsec								

- En la pestaña "Configuración global" se configura la *preshared key* acordada con el otro extremo. La recomendación de seguridad es que se configure siempre clave precompartida. Habría que activar el check e insertar la clave acordada.

Firewall	DHCP	NAT	Enrutamiento	Equilibrador de carga	VPN	VPN-Plus de SSL	Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas	Configuración de Edge
VPN de IP	sec VF	N de 2 ci	ipas							
Config	uración	VPN o	le IPsec							
Estado de	activación	Conf	iguración global	Configuración de regis	tro S	tios de VPN de IPsec				
Cambiar cla	ave compar	tida								
Clave com	oartida prev	iamente								
La clave co	mpartida pre	viamente	global (PSK) la com	parten todos los sitios cuyo e	ndpoint de	l mismo nivel se haya e	stablecido como "a	ny". Si ya se ha establecido una P	SK global, guardarla	o con un valor vacío no repercutirá en la configuración existente.
?displayPs	¢									
Habilitar au certificado	itenticación	de								
La autentica	ación de cert	tificado sol	o se habilitará si se	establece un certificado de s	ervicio.					

- En la pestaña "Sitios de VPN de Ipsec" se configura el otro extremo de la VPN. Habría que pulsar el botón e introducir los siguientes datos:
 - Local Id: IP pública del EDGE contra la que se levanta la VPN
 - Local Endpoint = Local Id
 - Local subnets: Subredes que se van a poder ver por la VPN (si hay varias se separan por comas)
 - Peer Id: IP pública del extremo contra el que se levanta la VPN
 - **Peer Endpoint** = Peer Id
 - Peer subnets: Subredes del extremo remoto (si tiene varias se separan por comas)
 - Encryption Algorithm: Algoritmo de encriptación elegido.
 - Authenticacion: PSK
 - Diffie-Hellman Group: Grupo elegido

Agregar VPN de IPsec ×	Agregar VPN de IPsec ×
Habilitado	Subredes del mismo nível *
Habilitar confidencialidad directa total (PFS)	Algoritmo de cifrado <u>AES</u> v
Nombre	Autenticación PSK ~
ID local *	Cambiar clave compartida
Endpoint local *	Clave compartida previamente *
Subredes locales *	Mostrar clave compartida
Las subredes se deben escribir en formato CIDR y deben estar separadas por comas. ID del mismo nivel *	La clave compartida previamente global (PSK) la comparten todos los sitios cuyo endpoint del mismo nivel se haya establecido como "any". Si ya se ha establecido una PSK global, guardarla con un valor vacio no repercutirá en la configuración existente.
Endpoint del mismo nivel *	Grupo Diffie-Hellman DH5 v
El endpoint debe ser una IP, un FQDN o un valor any (cualquiera) válidos. Subredes del mismo nível *	Extensión
Las subredes se deben escribir en formato CIDR y deben estar separadas por comas. Algoritmo de cifrado AES ~ ~ ~	La extensión podría ser passthroughSubnets=192.1681.0/24. 192.168.2.0
DESCARTAR	DESCARTAR CONSERVAR

9.7 configuración SSL-VPN

En el router virtual EDGE es posible configurar SSL VPN-Plus de forma que un usuario remoto pueda acceder a redes privadas después de descargar e instalar un cliente SSL. Para realizar la configuración hay que ir al menú "VPN-Plus de SSL" y navegar por los diferentes submenús para realizar lo configuración necesaria en cada caso:

- "Configuración del servidor" → se agrega la configuración del servidor SSL VPN para habilitar SSL en una interfaz del router EDGE (se debe marcar la opción "Habilitado"):

				manual servicio	datacenter virtu	al R
Firewall DHCP NAT En	rutamiento Equilibrador de ca	arga VPN VPN-Plus d	e SSL Certificados	Objetos de agrupamien	to Estadísticas Co	nfiguración de Edge
Configuración general Configur	ración del cliente Usuarios	Grupos de direcciones IP	Paquetes de instalación	Redes privadas	Configuración del servido	r Autenticación
Configuración del servio	dor					
La configuración del servidor repres	senta los ajustes relacionados co	n el servidor de VPN de SSL,	tales como la dirección IP y	el puerto de escucha, l	a lista de cifrado y el certif	cado del servidor.
Habilitado						
Dirección IPv4	Ninguna ~					
Puerto						
Lista de cifrado AES128-SHA						
AES256-SHA						

DES-CBC3-SHA

Política de registro	
Habilitar registro	Habilitado 💽

"Grupos de direcciones IP" \rightarrow se crea un grupo de direcciones IP que serán las que se asignen a los usuarios remotos:

Firewall DHCP NAT Enrutamiento Equilibrador de carga VPN	PN-Plus de SSL Certificados Objetos de agrupamiente	o Estadísticas Configuración de Edge	
Configuración general Configuración del cliente Usuarios Grupos de direc	iones IP Paquetes de instalación Redes privadas	Configuración del servidor Autenticación	
Grupos de direcciones IP de VPN-Plus de SSL			
Rango de IP	Puerta de enlace	Máscara de red	Estado

Crear nuevo grupo de o	direccio	nes IP	×
Rango de IP *	2	18	*
Máscara de red *			
Puerta de enlace *			
Esto agregará una dirección IP a la inter Descripción	rfaz de na0		
Estado			
Avanzado DNS primario	a		
DNS secundario			-
		DESCARTAR	CONSERVAR

- "Redes privadas" \rightarrow se pueden indicar las redes a las que puede acceder el usuario remoto:

Firewall DHCP NA	T Enrutamiento Equilibrador de carga	VPN VPN-Plus de SSL	Certificados Objetos de agrupa	miento Estadísticas Configuración de Edg	e
Configuración general	Configuración del cliente Usuarios G	irupos de direcciones IP Pac	quetes de instalación Redes privada	s Configuración del servidor Autenticació	n
Redes privadas de	e VPN-Plus de SSL				
Red	Puertos	Envi	iar a través del túnel	Optimizar tráfico	Estado
Detalles de la red priva	da:				
Enviar a través del túnel					
Optimizar tráfico					
Descripción					

Agregar red privada	×
Red *	
La red se debe escribir con el formato C Descripción	IDR, por ejemplo, 192.169.1.0/24
Enviar tráfico	A través del túnel ~ Habilitar optimización de TCP
Puertos	
Estado	 .
	DESCARTAR

 "Paquetes de instalación" → se crea un paquete de instalación del cliente SSL VPN-Plus para el usuario remoto:

Firewall DHCP NAT Enrutamiento Equilibrador de carga VPN VPN-Plus de SSL Certificados	Objetos de agrupamiento Estadísticas Configuración de Edge
Configuración general Configuración del cliente Usuarios Grupos de direcciones IP Paquetes de instalació	ón Redes privadas Configuración del servidor Autenticación
Paquetes de instalación de VPN-Plus de SSI	
+ Z ×	
Nombre del perfil	Estado
No se definieron paquetes de instalación.	
Detalles del paquete de instalación de ""	
Detalles de conexión	
Puerta de enlace	Puerto
Paquetes de instalación habilitados para	
Descripción	
Parámetros de instalación de Windows	
Iniciar cliente al iniciar sesión	Ocultar icono de la bandeja del sistema del cliente
Permitir recordar la contraseña	Crear icono en el escritorio
Habilitar instalación en modo silencioso	Habilitar funcionamiento en modo silencioso
Ocultar adaptador de red del cliente SSL	Validación del certificado de seguridad del servidor

Agregar paquete de	e instala	ación	×
Nombre del perfil *	18-		_
+ ×			
Puerta de enlace		Puerto	
Rellenar nombre de host		443	*
Windows			
inux			
Mar.			•
		DESCARTAR	CONSERVAR

- "Usuarios" \rightarrow se agregan usuarios remotos a la base de datos local:

Firewall DHCP I	NAT Enrutamiento	Equilibrador de carg	a VPN VPN-Plus o	le SSL Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas Config	guración de Edge
Configuración general	Configuración del clien	te Usuarios (Grupos de direcciones IP	Paquetes de instalació	n Redes privadas Co	nfiguración del servidor	Autenticación
Usuarios de VPN	N-Plus de SSL						
ID de usuario			Non	nbre		Apellido	

Crear nuevo usuario		×
ID de usuario *	 	
Contraseña *	 	
Vuelva a escribir la contraseña *	 	
Nombre		
Apellido	 	
Descripción		
Habilitado		
Detalles de la contraseña		*
	DESCARTAR	CONSERVAR

- "Configuración general" \rightarrow habilitar el acceso a la URL pública:

Firewall DHCP NAT En	nrutamiento Equilibrador c	le carga VPN	VPN-Plus de SSL	Certificados	Objetos de agrupamiento	Estadísticas	Configuración de Edge
Configuración general Configu	uración del cliente Usuario	os Grupos de dire	ecciones IP Paqu	etes de instalaciór	n Redes privadas Co	onfiguración del serv	vidor Autenticación
Configuración general (Evitar varios inicios de sesión con el mismo nombre de usuario	de VPN-Plus de SSL	-					
Compresión							
Habilitar registro							
Forzar teclado virtual							
Aleatorizar las teclas del teclado virtual							
Tiempo de espera de sesión inactíva *	10	Min(s)					
Notificación del usuario							
Configuración general c	le VPN-Plus de SSL						
---	--------------------	--------	--				
Evitar varios inicios de sesión con el mismo nombre de usuario							
Compresión							
Habilitar registro							
Forzar teclado virtual							
Aleatorizar las teclas del teclado virtual							
Tiempo de espera de sesión inactiva *	10	Min(s)					
Tiempo de espera de sesión inactiva * Notificación del usuario	10	Min(s)					
Tiempo de espera de sesión inactiva * Notificación del usuario Habilitar acceso a la URL pública		Min(s)					

10 gestión de snapshots

Entre las opciones disponibles en el menú de máquina virtual, está la de crear una instantánea de la máquina. Esta función permite realizar cambios en una máquina y revertirla a su estado inicial si el resultado no es el esperado.

El sistema permite crear una instantánea de cada máquina virtual. Una nueva instantánea sustituiría a la anterior.

El proceso de creación de instantánea consiste en seleccionar "**Crear instantánea**" en el menú MAS de la máquina.

(



Y la aceptación del diálogo de confirmación.

Crear instantáne	a		×	
¿Crear instantánea de la r existentes de esta máquir	náquina virtu na virtual.	al? Esto reemplazará las	ACEPTAR	
## Aplicaciones	« ~	CREAR MV Buscar e	n_Todas las MV 🚽 🏹	J↑
vApps Máquinas virtuales		Máquina virtual test		
Red Red Instancias de Edge	~	Microsoft Windows Serv Capturando Instantá CPUs 2 Memoria 2048 MB Redes VLAN_test	rer 201_ inea Concesión Nunca caduca VMware Tools S Instantánea	
		ALIMENTACIÓN Y	MÁS ~ DETALLE	

Para recuperar el estado de la máquina en el momento de la toma de instantánea se seleccionará la opción "**Revertir a instantánea**" del menú MAS:

÷		MR0061231 - Maqueta Formacion VDC3 MaquetaFo	ormac
III Aplicaciones	~	CREAR MV Buscar en Actualizar versión de hardware virtual Instalar VMware Tools Insertar medios Máquina virtual Expulsar medios	página
Máquinas virtuales		test Eliminar	
Red Red Instancias de Edge	~	Encendido Crear instantánea CPUs Quitar instantánea 2 Iniciar la consola web 2048 MB Iniciar VM Remote Console VLAN_test Descargar VMRC Renovar concesión Renovar concesión	
		ALIMENTACIÓN ~ MÁS ~ DETALLE	

Y se aceptará el diálogo de confirmación:

Revertir a instantánea		\times
¿Revertir a instantánea de test?		
	CANCELAR	ACEPTAR



manual servicio datacenter virtual **R**

Se podrá volver al estado de la instantánea mientras no se elimine. Para ello basta con seleccionar la opción "Quitar instantánea":



Y aceptar el diálogo de confirmación:



Nota: los snapshots se recomienda realizar como medida de seguridad previo a una acción de riesgo (instalación de parches, cambio de configuración, actualizaciones, etc ...), se basan en punteros a los bloques del disco y únicamente se guardan los cambios, no se recomienda que perdure en el tiempo porque además de ocupar más espacio puede hacer que si se necesita consolidad el snap no sea válido.

11 clonado de máquinas

Un clon de una máquina es una copia de dicha máquina.

Para realizar la copia, hay que ir a la vista "**vApps**". La opción "**Copiar a…**" está en el menú MAS:



X

Copiar: test

Copiar esta vApp a un centro de datos virtual:

Nombre *

Descripción



Centro de datos virtual:

MR0061231 - Maqueta Fr 🗸 🗸

Politica de almacenamiento	Política de almacenamiento de MV de origen
Bronze ~	Bronze
	Bronze ~

Puede que se tarde algún tiempo en copiar la vApp.

Las instantáneas de las máquinas virtuales de esta vApp no están incluidas en la copia.



Será necesario seleccionar detalles particulares de la nueva máquina:

- Nombre de la máquina
- Perfil de almacenamiento donde se ubicará

X

Copiar: test

Copiar esta vApp a un centro de datos virtual:

Nombre *

Prueba2

Descripción



Centro de datos virtual:

MR0061231 - Maqueta Fr 🗸 🗸

test Bronze US Bronze	

Puede que se tarde algún tiempo en copiar la vApp.

Las instantáneas de las máquinas virtuales de esta vApp no están incluidas en la copia.



12 recursos datacenter virtual

En el menú de la barra superior, opción "Centros de datos ":



Ahí se puede ver, para cada datacenter virtual, el consumo de cada uno de los recursos contratados:

Resources	oladas		
vApps en ejecución	ejauds		
VM es ejecución			
MR0061231 - Ma VDC3	aqueta Formacion	💡 dcgalicia.clo	udunificado.com
Aplicaciones	CPU	Memoria	Almacenamiento
1			
vApps	2 GHz	2 GB	105 GB
1 de 1	2 0112	2 00	105 66
Máquinas virtuales			
en ejecución	0.0 MHz reservado(s)	12.0 GB reservado(s)	250 GB asignado(s)
	24.0 GHz asignado(s)	24.0 GB asignado(s)	
en ejecución	0.0 MHz reservado(s) 24.0 GHz asignado(s)	12.0 GB reservado(s) 24.0 GB asignado(s)	250 GB asignado(s)

manual servicio datacenter virtual ${f R}$